


Hướng dẫn cài đặt Outlook Express, Microsoft Outlook và sử dụng Webmail


Cách 1: Cài đặt E-mail trong Outlook Express

Phần này hướng dẫn các bạn tự mình cài đặt hộp thư điện tử vào chương trình **Outlook Express 5.0** hoặc các phiên bản mới hơn. Phiên bản **5.0** bắt đầu xuất hiện từ **Windows 98 SE** và trong những Window mới hơn.


. Bạn khởi động **OE5** bằng cách kích đúp vào biểu tượng hình bức thư trên màn hình của bạn. Khi vào chương trình bạn hãy kích vào menu **Tools** trên đầu màn hình và chọn **Account**



. Khung của sổ **Internet Account** sẽ xuất hiện



- . Hãy di chuyển con trỏ chọn phần tab **Mail** sau đó chọn nút **Add** và chọn *Mail*
- . Điền tên bạn vào phần **Display name** và chọn **Next** sau đó điền tên địa chỉ thư tín của bạn vào phần **Account name**.



. Một cửa sổ khác sẽ xuất hiện. Bạn điền các thông số vào phần tên server để có thể gửi nhận được thư.

+ My Incoming mail Server is a **POP3** server


+ **Incoming mail server** : **vpop.fpt.vn**

+ **Outgoing mail server** : **vsmtf.fpt.vn**

. Bạn tiếp tục kích **Next** một cửa sổ khác sẽ xuất hiện và bạn hãy điền **tên truy cập** và **mật khẩu** để kết nối mạng FPT.

Lưu ý : Bạn không được đánh dấu vào dòng " **Logon using Secure Password Authentication (SPA)** "


. Nhấn vào **Next**, trang Congratulations xuất hiện và bạn đã thành công trong việc tạo một Mail Account mới. Lúc này bạn hãy nhấn vào nút **Finish** sẽ xuất hiện cửa sổ



. Bạn chọn **vpop.fpt.vn** rồi ấn **Properties** như trên hình minh hoạ, sẽ xuất hiện cửa sổ sau

. Bạn vào tab **Servers** rồi chọn **My server requires authentication** như hình minh hoạ.


. Sau đó , vào tab **Advanced** chọn **Leave a copy of messages on server** như hình dưới đây




. Ấn **OK** để kết thúc quá trình.

Cách 2: Cài đặt E-mail trong Microsoft Outlook


- Bạn khởi động chương trình **Microsoft Outlook** , vào **Tools** , **E-mail Accounts...**




- Cửa sổ **E-mail Accounts** xuất hiện, bạn chọn **Add a new e-mail account** sau đó ấn **Next...**



- Sau đó chọn **Add ...**



- Tiếp theo chọn **POP3** rồi ấn **Next ...**




- Bạn điền các thông tin theo VD trong hình minh họa dưới đây :
- Chú ý :


+ Incoming mail server : **vpop.fpt.vn**

+ Outgoing mail server : **vsmtpp.fpt.vn**


Click vào **Test Account Settings ...** để kiểm tra



- Click tiếp vào **More settings** , vào tab **outgoing server** , chọn **My outgoing server (SMTP) requires authentication**



- Tiếp theo , trong tab **Advanced** , chọn **Leave a copy of messages on the server**



- Ấn **OK** để hoàn thành .

Cách 3 Sử dụng Webmail để gửi và nhận thư :

Bạn có thể vào link sau để quản lý hộp thư

<https://isp-vmail.fpt.vn/exchange>

Hiện tại hệ thống Vmail đã có thể thay đổi password

Sau khi login với **Username** và **Password** (123456 theo mặc định ban đầu)

1. Vào Option (bên trái, dưới cùng)
2. Click Change Password (phía dưới, cửa sổ bên phải) sẽ mở ra một cửa sổ mới.
3. Nhập **Account** , **Old Pass** , **New Pass** và **Confirm new Pass** (tối thiểu 7 ký tự)
<không cần nhập Domain>
4. Ấn **OK** để hoàn thành.

Chúc bạn thành công !